

# realme UI 6.0 Наръчник на потребителя

## Наръчник за достъпност на потребителя

### Достъпност

#### Функции за достъпност

Можете да зададете пряк път, който отваря голямо екранно меню с обичайните функции за достъпност за управление на телефона ви.

От менюто можете да заключвате екрана, да регулирате силата на звука и яркостта, да правите моментни снимки на екрана и др.

#### ★ Пътека на операцията

Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Accessibility > Accessibility Menu (Настройки > Достъпност и удобство > Достъпност > Меню за достъпност) и включете Shortcut (Пряк път). Ще видите зелена икона долу вдясно на екрана. Докоснете иконата, за да използвате различните функции.

### Прекратяване на разговори с бутона за включване

Натиснете бутона за включване за бързо прекратяване на разговора.

#### ★ Пътека на операцията

Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Accessibility > Press Power button to end calls (Настройки > Достъпност и удобство > Достъпност > Край на разговора с бутона за включване), за да включите тази функция.




При входящо повикване, независимо дали функцията Press Power button to end calls е включена или не, можете да откажете повикването, като натиснете два пъти бутона за включване. Еднократното натискане изключва звука или деактивира вибрацията.

### TalkBack

TalkBack чете съдържанието на екрана в помощ на хора, които са слепи или със слабо зрение.

#### ★ Пътека на операцията

1. Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Accessibility > Vision (Настройки > Достъпност и удобство > Достъпност > Зрение) и включете TalkBack.
2. След като включите тази функция, можете да управлявате телефона си със следните движения:
  - Плъзнете надясно или наляво за превключване на страниците на браузъра.
  - Докоснете двукратно елемент, за да го активирате.
  - Плъзнете с два пръста, за да превъртите.

3. Докоснете  (икона Настройки) в горния десен ъгъл, за да персонализирате настройките на TalkBack като например преобразуване на текст в реч, многословие, жестове и др.
4. За да изключите TalkBack натиснете едновременно и задръжте за поне 3 секунди двата бутона за звука.

## Select to Speak (Изберете за говор)

След като включите Select to Speak, при докосване на избран на екрана текст той се изчита.

### ★ Пътека на операцията

Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Accessibility > Vision > Select to Speak (Настройки > Достъпност и удобство > Достъпност > Зрение > Изберете за говор) и включете Select to Speak. Изберете текст и докоснете бутона Play, за да чуete текста.

## Използване на корекция на цветовете за регулиране на начина на показване на цветовете

Можете да активирате функцията за подобряване на цветното зрение, ако имате проблеми с различаването на цветове. Тя подобрява цветовете по различни начини, за да ги виждате оптимално.

Освен това можете да използвате тази функция, за да оцените вида и степента на вашия дефицит на цветно зрение и въз основа на резултатите от оценката да изберете по-добра схема за компенсация на цветовете.

### ★ Пътека на операцията

1. Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Accessibility > Vision > Color vision enhancement (Настройки > Достъпност и удобство > Достъпност > Зрение > Подобряване на цветното зрение) и включете Color vision enhancement.
2.
  3. Можете да изберете Grayscale (Сива скала), Red filter (Червен филтър), Green filter (Зелен филтър) или Blue filter (Син филтър) според вашите нужди и да регулирате интензитета на съответния ефект.
  4. Докоснете Personalised (Персонализирано), за да завършите теста на цветното зрение, след което системата автоматично ще коригира цвета на екрана въз основа на резултата от теста.



Тази функция може да варира в зависимост от моделите и версиите. Вижте действителното устройство за конкретните функции и характеристики.

Когато включите Magnification (Увеличение), можете бързо да увеличите мащаба на екрана, така че съдържанието да се показва по-ясно.

### ★ Пътека на операцията

1. Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Accessibility > Vision > Magnification (Настройки > Достъпност и удобство > Достъпност > Зрение > Увеличение), включете Shortcut (Пряк път) и изберете един от тези преки пътища:
  - Бутон за достъпност: Докоснете бутона за достъпност на екрана.
  - Задръжане на бутоните за сила на звука: Натиснете и задръжте двата бутона за звука за 3 секунди.
  - Тройно докосване на екрана: Докоснете екрана 3 пъти бързо последователно.
2. Докоснете Magnification type (Вид увеличение) и изберете как да увеличите.
3. На страницата, която трябва да бъде увеличена, използвайте избрания пряк път, за да активирате Magnification. Завлечете с два пръста, за да преместите прозореца за увеличение. Съберете двата пръста, за да регулирате мащаба.
4. За да спрете увеличаването, използвайте отново прекия път.

## Инверсия на цветовете

Инверсията на цветовете обръща цветовете на екрана. Например, черен текст на бял фон става бял текст на черен фон. Цветовете в изображенията и видеоклиповете също се инвертират.

### ★ Пътека на операцията

1. Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Accessibility > Vision > Color inversion (Настройки > Достъпност и удобство > Достъпност > Зрение > Инверсия на цветовете) и включете Color inversion.
2. Включете Shortcut (Пряк път). Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете бутоните за сила на звука или бутона Accessibility (Достъпност) като пряк път за включване на тази функция.

## Текст с висок контраст

Включването на High contrast text (Текст с висок контраст) променя цвета на текста на черен или бял, което го прави по-лесен за четене.

### ★ Пътека на операцията

Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Accessibility > Vision (Настройки > Достъпност и удобство > Достъпност > Зрение) и включете High contrast text.

## Функции за взаимодействие с достъпността

Хората с двигателни увреждания могат да подобрят ефективността на използване на телефона си, като използват функции за взаимодействие с достъпността.

Функциите за взаимодействие с достъпността позволяват да управлявате телефона или таблета си с помощта на един или повече превключватели. Използвайте превключвателите, за да избирате елементи, да превъртате, да въвеждате текст и др.

★ Пътека на операцията

Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Accessibility > Interaction (Настройки > Достъпност и удобство > Достъпност > Взаимодействие) и следвайте инструкциите, за да зададете забавяне на докосването, управление с превключватели, време за реакция и други функции въз основа на вашите нужди.

## Включване/изключване и рестарт

### Включване, изключване и рестартиране на телефона

★ Пътека на операцията

Отидете в Settings > Accessibility & convenience > Power Button > Press and hold the power button (Настройки > Достъпност и удобство > Бутон за включване > Натискане и задържане на бутона за включване) и изберете показване на менюто Power (Включване) или активиране на Digital Assistant (Дигитален асистент) като натиснете и задържите бутона за включване.

Ако изберете опцията Power Menu, натиснете и задържете бутона за включване, докато се появи менюто Power, след което докоснете Power off (Изключване) или Restart (Рестарт).